




## INJECTION D'UN MEDICAMENT DANS UNE POCHE DE DIALYSAT

Date d'application : 12/2016

REDACTION		VALIDATION		APPROBATION	
Nom / Prénom	Signature	Nom / Prénom	Signature	Nom / Prénom	Signature
Elodie BOGNER IDE DP		Caroline AUGEY RAQ & Gestionnaire des Risques		Dr BATAILLE Néphrologue	

EVOLUTION			
Version	Date de création	Nombre de page	Observation(s)
A	05/06/2013	9	Création
B	28/12/2016	3	Modification

### 1° OBJET

Administer un médicament par voie intra péritonéale.

### 2° DEFINITION(S)

ES ∅

### 3° TEXTE(S) DE REFERENCE / DOCUMENT(S) ASSOCIE(S)

#### 3-1 TEXTE(S) DE REFERENCE

ES ∅

#### 3-2 DOCUMENT(S) ASSOCIE(S)

ES SER.BPR.HEM.MO.16.025 Protocole d'échange en double poche

ES Annexe N°01 : Feuille de diffusion

### 4° DIFFUSION

Pour application	Pour information
<p>ES IDE DP</p> <p>ES Néphrologues</p>	<p>ES Néphrologues</p>

## 5° DEROULEMENT DU PROCESSUS

### 5-1° MOYENS

**Personnes concernées** : IDE Dialyse Péritonéale et médecin.

#### Matériel :

- 1 masque
- 1 paquet de compresses stériles
- 1 flacon de Bétadine dermique®
- 1 Trocart
- Le médicament que l'on vient de préparer dans la seringue (prêt à être injecté dans la poche)
- 1 solution hydro alcoolique
- La poche de dialysat préalablement chauffée
- 1 détergent-désinfectant de surface +lingettes.

### 5-2° DEROULEMENT

Acte réalisé uniquement sur prescription médicale.

S'assurer lors de la préparation du produit que la seringue contenant le médicament permette une injection stérile au niveau de la poche de dialysat.

#### 5-2.1 PREPARATION DU SOIN

- Nettoyer le plan de travail avec la chiffonnette imbibée de détergent-désinfectant
- Mettre un masque
- Effectuer un lavage simple des mains
- Ouvrir le paquet de compresse et les imbiber de Bétadine dermique®
- Ouvrir le suremballage de la poche réchauffée
- Procéder à la connexion de la poche selon protocole « changement de double poche »
- Effectuer le drainage et le flush (rinçage de la ligne d'extension). Cf. Protocole d'échange en double poche.
- Se désinfecter les mains avec la solution hydro alcoolique
- Décontaminer le site d'injection de la poche avec une compresses imbibé de Bétadine dermique® (mis en contact : 5min)
- Injecter le médicament prescrit en piquant dans le site désinfecté
- Homogénéiser la poche
- Si utilisation de poche bi-compartmentée, l'injection du médicament est à faire :
  - Après reconstitution de la poche pour le Physioneal (1,5L (SDI) et 2,5L (SDI et DPA)
  - Avant reconstitution de la poche pour le physioneal 5L (DPA)

## 6° REVISION ET EVALUATION

### 6-1° REVISION

Cette procédure sera révisée pour toute modification des pratiques ou de la législation. En l'absence de modification, cette procédure sera revue tous les 4 ans.

### 6-2° EVALUATION

Cette procédure sera évaluée tous les 4 ans.

